


DATEV-XML Export Einrichtung

Damit Sie das Modul nutzen können sind folgende Schritte zur Einrichtung notwendig:

- Dolibarr muss soweit eingerichtet sein, dass Rechnungen ins Hauptbuch übernommen werden können
- Das Modul muss in der korrekten Version installiert und aktiviert sein

Auf der Setup-Seite können folgende Einstellungen vorgenommen werden:



| |
|---|
| Disable/Enable Essential Check |
| Prüft recursiv alle erzeugten Objekte eines Exports. Diesen Check zu deaktivieren kann hilfreich für Testexporte sein, ist für den Livebetrieb aber nicht empfohlen. |
| Diabie/Enable List of Fields |
| Hiermit lassen sich alle Felder eines Exports einem (beliebigen) Datenbankfeld aus Dolibarr zuweisen. Dies ist interessant wenn Extrafelder genutzt werden. |
| Status |
| Hier lassen sich Rechnungsstatus festlegen, dies filtert die Listenansicht im Menü Buchhaltung vor. Dies erleichtert den Export. Mehrere sind mit einem Komma zu trennen. |
| Ausschalten |
| Wenn aktiv, wird in der Listenansicht im Menü Buchhaltung zusätzlich nur freigegebene Rechnungen angezeigt. Nur relevant wenn Freigabe genutzt wird. |

Weitere Einstellungen

die weiteren Einstellungen sind für DATEV relevant

- generator_info ⇒ Name des Unternehmens, das in die XML gedruckt wird
- gerneratingSystem ⇒ System mit dem die Exporte erstellt werden (z. B. Dolibarr)
- Beraternummer ⇒ die Beraternummer für DATEV

- Mandantenummer ⇒ Mandantenummer für DATEV
- Mandatename ⇒ Mandantename für DATEV
- Path to ZIP ⇒ Serverpfad zum Dokumentenverzeichnis von Dolibarr, z.B.:
/var/www/dolibarr/documents/datevxmlgenerator
- AdditionalInfo ⇒ Hier lassen sich weitere Informationen in den erzeugten XML-Dateien hinterlegen.

Button Ausgangsrechnung/Eingangsrechnung

Wenn die Funktion „Enable List of Fields“ aktiviert ist, dann werden dort DATEV Felder gelistet, die mit Informationen aus dem ERP gefüllt werden können.

[zurück](#)

From:

<https://wiki.invit.sh/> - InvIT GmbH - QIMP WIKI

Permanent link:

https://wiki.invit.sh/doku.php?id=qimpwiki:datev_einrichtung

Last update: **2020/12/07 15:40**

