


# DATEV-XML Export

Damit Sie das Modul nutzen können sind folgende Schritte zur Einrichtung notwendig.

- Dolibarr muss soweit eingerichtet sein, dass Rechnungen ins Hauptbuch übernommen werden können.
- Das modul muss in der korrekten Version installiert und aktiviert sein.

Auf der Setup Seite können folgende Einstellungen vorgenommen werden.



## Disable/Enable Essential Check

Prüft recursiv alle erzeugten Objekte eines Exports. Diesen Check zu deaktivieren kann hilfreich für Testexporte sein, ist für den Livebetrieb aber nicht empfohlen.

## Disable/Enable List of Fields

Hiermit lassen sich alle Felder eines Exports einem (beliebigen) Datenbankfeld aus Dolibarr zuweisen. Dies ist interessant wenn Extrafelder genutzt werden.

## Status

Hier lassen sich Rechnungsstatus festlegen, dies filtert die Listenansicht im Menü Buchhaltung vor. Dies erleichtert den Export. Mehrere sind mit einem Komma zu trennen.

## Ausschalten

Wenn aktiv, wird in der Listenansicht im Menü Buchhaltung zusätzlich nur freigegebene Rechnungen angezeigt. Nur relevant wenn Freigabe genutzt wird.

## Weitere Einstellungen

die weiteren Einstellungen sind für DATEV relevant \* generator\_info ⇒ Name des Unternehmens, das in die XML gedruckt wird \* generatingSystem ⇒ System mit dem die Exporte erstellt werden (z. B. Dolibarr)

- Beraternummer ⇒ die Beraternummer für DATEV
- Mandantennummer ⇒ Mandantennummer für DATEV
- Mandatename ⇒ Mandatename für DATEV
- Path to ZIP ⇒ Serverpfad zum Dokumentenverzeichnis von Dolibarr, z.B.:  
/var/www/dolibarr/documents

/datevxmlgenerator

- AdditionalInfo ⇒ Hier lassen sich weitere Informationen in den erzeugten XML-Dateien hinterlegen.

### Button Ausgangsrechnung/Eingangsrechnung

Wenn die Funktion „Enable List of Fields“ aktiviert ist, dann werden dort DATEV Felder gelistet, die mit Informationen aus dem ERP gefüllt werden können.

[zurück](#)

From:  
<https://wiki.invit.sh/> - InvIT GmbH - QIMP WIKI



Permanent link:  
[https://wiki.invit.sh/doku.php?id=qimpwiki:datev\\_einrichtung&rev=1607350116](https://wiki.invit.sh/doku.php?id=qimpwiki:datev_einrichtung&rev=1607350116)

Last update: **2020/12/07 15:08**