


# DATEV-XML Export

Damit Sie das Modul nutzen können sind folgende Schritte zur Einrichtung notwendig.

- Dolibarr muss soweit eingerichtet sein, dass Rechnungen ins Hauptbuch übernommen werden können.
- Das modul muss in der korrekten Version installiert und aktiviert sein.

Auf der Setup Seite können folgende Einstellungen vorgenommen werden.



<b>Disable/Enable Essential Check</b>
Prüft recursiv alle erzeugten Objekte eines Exports. Diesen Check zu deaktivieren kann hilfreich für Testexporte sein, ist für den Livebetrieb aber nicht empfohlen.
<b>Diabie/Enable List of Fields</b>
Hiermit lassen sich alle Felder eines Exports einem (beliebigen) Datenbankfeld aus Dolibarr zuweisen. Dies ist interessant wenn Extrafelder genutzt werden.
<b>Status</b>
Hier lassen sich Rechnungsstatus festlegen, dies filtert die Listenansicht im Menü Buchhaltung vor. Dies erleichtert den Export. Mehrere sind mit einem Komma zu trennen.
<b>Ausschalten</b>
Wenn aktiv, wird in der Listenansicht im Menü Buchhaltung zusätzlich nur freigegebene Rechnungen angezeigt. Nur relevant wenn Freigabe genutzt wird.

## Weitere Einstellungen

die weiteren Einstellungen sind für DATEV relevant \* generator\_info ⇒ Name des Unternehmens, das in die XML gedruckt wird \* gerneratingSystem ⇒ System mit dem die Exporte erstellt werden (z. B. Dolibarr)

- Beraternummer ⇒ die Beraternummer für DATEV

- Mandantenummer ⇒ Mandantenummer für DATEV
- Mandatename ⇒ Mandantename für DATEV
- Path to ZIP ⇒ Serverpfad zum Dokumentenverzeichnis von Dolibarr, z.B.:  
/var/www/dolibarr/documents

/datexmlgenerator

- AdditionalInfo ⇒ Hier lassen sich weitere Informationen in den erzeugten XML-Dateien hinterlegen.

### Button Ausgangsrechnung/Eingangsrechnung

Wenn die funktion „Enable List of Fields“ aktiviert ist, dann werden dort DATEV felder gelistet, die mit Informationen aus dem ERP gefüllt werden können.

[zurück](#)

From:  
<https://wiki.invit.sh/> - InvIT GmbH - QIMP WIKI

Permanent link:  
[https://wiki.invit.sh/doku.php?id=qimpwiki:datev\\_einrichtung&rev=1607350191](https://wiki.invit.sh/doku.php?id=qimpwiki:datev_einrichtung&rev=1607350191)

Last update: **2020/12/07 15:09**

