

Warenausgabe für Monteure

Im QIMP-ERP ist es möglich eine/n [Gruppe](#)/User anzulegen, damit Monteure Materialumbuchungen (Z. B. vom Lager ins Fahrzeug) durchführen können.

Für eine Warenausgabe/Materialumbuchung bitte folgendermaßen vorgehen:

1. Die „Lagerumbuchung“ im QIMP-ERP öffnen



2. Alle Felder Ausfüllen und einen Entwurf erstellen



- WEA ⇒ Auswahl der WEA Nummer
- Ursprungslager ⇒ Das Lager aus dem das Material ausgebucht werden soll
- Ziellager ⇒ Das Lager (z. B. das Fahrzeug) auf das, dass Material gebucht werden soll
- Umbuchungsdatum ⇒ Das Datum der Umbuchung
- Lieferdatum ⇒ Das Datum für die Übergabe an das Ziellager
- Benutzer ⇒ Die Person die die Warenausgabe/Materialumbuchung durchführt
- Anzahl der Einheiten ⇒ Wie viele Einheiten der Materialien werden Umgebucht
- Bewegungs- oder Bestandscode ⇒ Dient zur Nachverfolgung der Warenausgabe/Materialumbuchung

3. Nachdem erstellen des Entwurfs kann nun Material hinzugefügt werden. dafür mit der Maus in das Produktdropdown klicken und den gewünschten Barcode/QR-Code einscannen



4. Wenn alle Materialien aufgenommen sind, kann mit „Fertig“ die Warenausgabe/Materialumbuchung Abgeschlossen werden. Der Status ändert sich dann auf „Sent“



5. Um die Umbuchung im System durchzuführen, muss dann noch auf „Ausgeliefert“ geklickt werden



6. Wenn der Status auf „Ausgeliefert“ wechselt ist der Vorgang abgeschlossen und es kann über „Zurück“ wieder eine neue Warenausgabe/Materialumbuchung erstellt werden.

From:
<https://wiki.invit.sh/> - InvIT GmbH - QIMP WIKI

Permanent link:
<https://wiki.invit.sh/doku.php?id=shipper&rev=1515595597>

Last update: 2020/02/06 09:27



